

YouTube ライブ配信マニュアル ver.4.1

YouTube Live連携オプションをお申し込みのお客さま向け

もくじ

1. はじめに
2. YouTube ライブ配信開始までの基本的な流れ
3. YouTube にログインする
4. YouTube Studio にアクセスする
5. ライブ配信を有効にする(初回のみ)
6. ライブ配信の設定を行う
7. カメラ映像とYouTube を連携させる
8. ライブ配信を開始する
9. ライブ配信の共有
10. ライブ配信の終了
11. チャットの設定
12. 注意事項

1. はじめに

■ 本マニュアルについて

本マニュアルは「YouTube Live 連携オプション」をお申し込みの方を対象としています。

■ 事前に必要なもの

- ・「YouTube Live 連携オプション」が適用されたセーフイーカメラ
- ・YouTube ライブ配信用のGoogle アカウント

■ 注意点

- ・本マニュアルに掲載しているYouTube のキャプチャ画面は実際の画面と異なる場合があります。
 - ・YouTube の仕様についてはYouTube ヘルプ <https://support.google.com/youtube> を参照してください。
- ※YouTube の仕様に関する質問はセーフイーサポート対象外です。

2. YouTube ライブ配信開始までの基本的な流れ

■ YouTube ライブ配信開始までの基本的な流れ

YouTube ライブ配信開始するまでの基本的な流れは、以下の通りです。

YouTube にログインする(→ p.4)



YouTube Studio にアクセスする(→ p.5)



ライブ配信を有効にする(初回のみ)(→ p.6)



ライブ配信の設定を行う(→ p.7)



カメラ映像とYouTube を連携させる(→ p.10)



ライブ配信を開始する(→ p.12)


3. YouTube にログインする

■YouTube にログインする

1. Webブラウザで <https://www.youtube.com/> にアクセスする



2. 画面右上の[ログイン]をクリックする



3. Googleアカウントでログインする※Googleアカウントをお持ちでない場合は左下の[アカウントを作成]から新規登録を行ってください。

Google

ログイン

YouTube に移動

メールアドレスまたは電話番号

[メールアドレスを忘れた場合](#)


ご自分のパソコンでない場合は、ゲストモードを使用して非公開でログインしてください。 [詳細](#)

[アカウントを作成](#)


4. YouTube Studio にアクセスする

■ YouTube Studio にアクセスする

1. YouTube のTop ページ右上の[プロフィール画像(アイコン)]をクリックし、[YouTube Studio]をクリックする



2. YouTube Studioのダッシュボード画面が表示されます




5. ライブ配信を有効にする(初回のみ)

■ ライブ配信を有効にする

ライブ配信するためには、当該アカウント(チャンネル)がライブ配信用のアカウントとして有効である必要があります。


1. YouTube Studio のダッシュボード画面右上の[(●)]をクリックする



2. 画面の表示に従って、電話でアカウントの確認をする※既にライブ配信用のアカウントとして有効な場合は表示されません。



3. ライブ配信用のアカウントが有効になるのを待つ(24時間程度かかります)



6.1. ライブ配信の設定を行う


■ ライブ配信の設定を行う

ライブ配信する前に必要な配信の設定です。

1. YouTube Studio のダッシュボード画面右上の[🔔]をクリックする




2. 画面左部の[管理]をクリックし[ライブ配信スケジュール設定]をクリックする



⚠️ [エンコーダ配信]から新しいエンコーダ配信を作成しないでください。



3. [新規作成]または[設定を再利用]をクリックする



6.2. ライブ配信の設定を行う

■ ライブ配信の設定を行う

ライブ配信する前に必要な配信の設定です。

4. 新しいエンコーダ配信に必要な項目を設定し、[エンコーダ配信を作成]をクリックする

新しいエンコーダ配信

テスト配信 ①

限定公開 ②

説明を追加してください

エンターテイメント ③

後でスケジュール設定

カスタムサムネイルをアップロード

視聴者

この動画は子ども向けですか？ (必須)

自分の所在地にかかわらず、児童オンラインプライバシー保護法 (COPPA) やその他の法令を遵守することが法的に必要です。自分の動画が子ども向けに制作されたものかどうかを申告する義務があります。子ども向けコンテンツの詳細

はい、子ども向けです

いいえ、子ども向けではありません

年齢制限 (詳細設定)

エンコーダ配信を作成

① 配信のタイトルを入力してください

② 配信の公開範囲を選択してください

公開
誰でも検索と視聴が可能

限定公開
リンクを知っている人が視聴可能

非公開
本人のみ視聴可能

③ 配信ジャンルを選択してください

※その他の項目は任意で設定してください。

詳細はYouTube ヘルプをご確認ください。

5. 作成された配信予定の、[タイトル]をクリックする

配信予定

テスト配信
説明を追加

(*) 近日配信


ストリーミングソフトウェア

公開予約


公開

6.3. ライブ配信の設定を行う


6. 表示される画面で[ストリームキーを選択]をクリックする



7. [新しいストリームキーを作成]をクリックする



8. 新しいストリームキーに必要な項目を設定し、[作成]をクリックする




①ストリームキーの名前を入力してください

②ビットレートは(720p)を選択してください



9. ライブ配信の設定で作成したストリームキーを選択する



7.1. カメラ映像とYouTube を連携させる

■ カメラ映像とYouTube を連携させる

Safie Viewerから、カメラ映像とYouTube を連携します。

1. Safie Viewerで当該カメラのストリーミング画面を表示し、


画面右部の[]をクリックする※モバイルアプリでは操作できません。ご利用にはYouTube Live連携オプションの申込が必要です。



2. [Googleにログイン]をクリックする



3. Googleのログインウィンドウが表示されたら、画面の表示に従ってログインする



「このアプリは確認されていません」と表示されたら・・・



左下の[詳細]をクリック



[safie.linkに移動]をクリック

7.2. カメラ映像とYouTube を連携させる

- ログインが完了したら、[ストリーム]からp.9で作成したストリームキーを選択し、[配信開始]をクリックする

※終了時間は任意で設定してください。




YouTube Liveへの配信

配信するストリームを選択してください

ストリーム:

終了時間:



YouTube Liveへの配信

配信するストリームを選択してください

ストリーム:

終了時間:

- 「YouTube Live への配信を開始しました」と表示されたら[ok]をクリックする※Safie Viewerでの操作は以上です。



YouTube Liveへの配信

配信

スト

終了

YouTube Liveへの配信を開始しました

8. ライブ配信を開始する

■ ライブ配信を開始する

カメラ映像とYouTube の連携が完了したら、ライブ配信を開始できるようになります。

1. YouTube Studio にアクセスし、画面右上の[🔴]をクリックする




2. [管理]をクリックし、p.8で作成した配信のタイトルをクリックする



3. 画面左上のプレビューに映像が表示されていることを確認し、[ライブ配信を開始]をクリックする


⚠️ [ストリームキー]がP.9で作成した名前になっていることを確認してください。



9. ライブ配信の共有


■ ライブ配信のURLを確認する

1. ライブ配信管理画面右上の[共有]をクリックするとライブ配信のURLが表示されます



■ 埋め込みコードを取得する

1. 上記で取得したライブ配信のURLにアクセスし、[共有]をクリックする




2. [埋め込む]をクリックすると埋め込みコードが表示されます



10. ライブ配信の終了

■ ライブ配信を終了する

1. ライブ配信管理画面右上の[ライブ配信を終了]をクリックするとライブ配信が終了します




11. チャットの設定


■ チャットの設定を行う

必要に応じてチャットを無効化します。

1. [ライブ配信の設定]をクリックする



2. [チャット]を表示し、2項目をオフにし、[保存]をクリックする



11. 注意事項

映像配信時の注意点

1. YouTube ライブ配信するには都度、新しいエンコーダ配信の作成が必要です。
一度配信終了したエンコーダ配信は再開できません。再度新たにエンコーダ配信を設定する必要があります。
2. 新しいエンコーダ配信を作成すると、配信のURL & 埋め込みコードが変更されます。
一度配信終了すると、同じURL & 埋め込みコードで再配信することができません。
3. YouTube のライブ配信はYouTube 側の都合により意図せずに終了する場合があります。
予めご了承ください。